

Neuron THS

Brukermanual Sjøfører-app

Innhold

Introduksjon.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Registrering og oppsett.....	3
Lag bruker og logg på.....	4
Kom i gang med appen.....	5
Innstillinger.....	7
Feilsøking.....	8
Problemer med appen.....	8
Garanti og service.....	8
Ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvar.....	8
Support.....	8
Avhending.....	8

Introduksjon

THS Sjåfør-appen er en såkalt progressiv web app og virker på alle enheter som har en nettleser. Gå til <https://neuronths.com/> i din nettleser, eller skann QR-koden og du tas direkte til appen.



Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser for å sikre best mulig brukeropplevelse.

Når du har åpnet nettsiden og logget på kan du legge siden til din Hjem skjerm på din mobiltelefon. Den vil da oppføre seg som en hvilken som helst app. Merk at du på Iphone må bruke Safari for å kunne lage ett ikon på din hjem-skjerm. Alle skjermbilder i denne manualen er fra en mobiltelefon og vil se annerledes ut på en PC.

Slik plasserer du appen på din hjem-skjerm

På android/chrome:

Gå til neuronths.com

Gå til Innstillinger (øverst til høyre)

Klikk "Legg til på starsiden"

På iPhone/Safari:

Opne Safari

Gå til neuronths.com

Trykk på Del-knappen på Safari

Finn "Legg til på startskjermen."

Trykk på den, og trykk deretter på "Legg til" (øverst til høyre)


Registrering og oppsett

Lag bruker og logg på

For å kunne bruke appen må du lage en bruker. Gå til nettsiden <https://neuronths.com/> og velg Create user og legg inn epost og velg ditt passord.

Velg User Type Driver.

Share data with Volvo gjelder bare ved opprettelse av Flåteeier-bruker




The screenshot shows the 'Neuron THS Sjåfør' registration page. At the top left is a blue circular icon with three horizontal lines. To its right is the text 'Neuron THS Sjåfør'. Below this is a horizontal bar with two tabs: 'Sign in' and 'Create user'. The 'Create user' tab is selected and underlined. The form contains the following fields and options:


- Email: A text input field.
- Password: A text input field.
- Confirm password: A text input field.
- User type: A label followed by two radio buttons. The first is 'Fleet owner' (unselected) and the second is 'Driver' (selected).
- Country name: A label followed by a text input field containing the placeholder 'Enter country name...'.
- Share data with Volvo: A checkbox that is currently unchecked.
- Sign up: A blue button located at the bottom right of the form.

Kom i gang med appen



Ved første innlogging vil du komme til en blank skjerm siden ingen kjøretøy er delt med deg. Du kan nå be en flåteeier sende invitasjon til deg for å deretter å kunne dele kjøretøy. Når flåteeier sender en invitasjon dukker det opp en melding i høyre hjørne som må aksepteres.




Etter å ha akseptert invitasjon vil Flåteeier kunne starte å tildele kjøretøy og de dukker automatisk opp i Sjåfør-appen



Ved å trykke på registreringsnummeret til ett kjøretøy vil man se kunne se trykk og temperatur for hvert enkelt hjul. Trykker man så på ett hjul får man opp info om serienummer, signalstyrke, trykk, temperatur og tid for siste måling



Innstillinger



 Neuron THS Sjåfør

Innstillinger

Måleenhet:

☒ PSI ☐ BAR

Motta varsler via:

☐ Appvarsling ☒ Epost

Varsle følgende epostadresser:



Vi vil sende deg varsler hvis dekktrykket synker eller temperaturen er utenfor flåteeiers grense

Select language:

Share data:

☐ Share data with Volvo

1. Ved å trykke på ikonet i venstre hjørne og velge Innstillinger får man opp menyen til venstre
2. Her kan man velge mellom PSI eller BAR
3. Velge hvordan man vil motta alarmer. Appvarsler fungerer som ett vanlig pushvarsel fra en app. Merk at appvarsel må være aktivert for nettleseren for å virke. Appvarsel supporteres ikke på Iphone. Varsel på epost fungerer uavhengig av appvarsel og man kan legge til så mange mottakere man vil. MERK at Flåteeier må huke av for at sjåfør skal varsles i sine innstillinger for at alarmvarsling skal fungere
4. Velg språk

Feilsøking

Problemer med appen

Om du opplever problemer med appen anbefaler vi å slette hurtigbuffer i nettleseren.

På PC trykk CTRL+F5.

På Android enhet

- start Chrome
- trykk på de 3 prikkene oppe til høyre i nettleseren
- trykk på logg
- trykk på slett nettleserdata
- huk av for informasjonskapsler og data fra nettsteder
- huk av for Bufrede biler og filer
- trykk Slett data

På Iphone

- Åpen "innstillinger" app på din iPhone
- Rull ned for å finne "Safari"
- Finn et alternativ av "Fjern historikk og nettsteddata" og trykk på den.
- Da vil du være i stand til å fjerne historie, informasjonskapsler, hurtigbuffer og andre nettleserdata som er lagret på forskjellige nettsteder.

Garanti og service

Ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvar

THS produktgaranti er for en periode på 12 måneder fra kjøpsdato. Det er kjøperens plikt å kontrollere at den leverte varen er i samsvar med bestillingen. Garantireparasjon, retting eller oppgjør skal utføres av El-Watch eller godkjent partner. Vårt standard returskjema skal benyttes. I alle tilfeller er ansvaret begrenset til varens fakturaverdi. El-Watch vil ikke holdes ansvarlig for direkte skader eller følgeskader eller tap.

Support

Om du har spørsmål eller opplever problemer med din THS vennligst ta kontakt med support@el-watch.com eller Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 2

Avhending

THS produktene leveres som EE-avfall